

تتيح لكم هذه الشاشة ربط كل بند من بنود الترحيل الآلي (فواتير العملاء، الموردين، ضريبة المدخلات والمخرجات، الإيرادات، المصروفات...) بالحساب المناسب من شجرة حساباتكم أنتم – فترحلّ عمليات الإدارة المالية والمحاسبة تلقائياً إلى حساباتكم بدل الحسابات الافتراضية للنظام، دون أي تدخل من فريق الدعم.

خطوات الربط

1. افتحوا من القائمة: **المالية** ← **المحاسبة** ← تبويب **الإعدادات** ، ثم اضغطوا زر **فتح شاشة الربط** .
2. فقلّوا مفتاح «تفعيل الربط الديناميكي» في أعلى الصفحة.
3. أمام كل بند، اختاروا الحساب المقابل من قائمة «الحساب من شجرتكم». البند الذي تتركونه على «الحساب الافتراضي» يبقى كما هو دون تغيير.
4. اضغطوا «حفظ الربط» – ويُطبّق فوراً على العمليات الجديدة.

ربط حسابات الترحيل – شاشة المحاسبة

المسار: المالية – المحاسبة – تبويب «الإعدادات» – «فتح شاشة الربط»

ربط حسابات الترحيل الآلي

اربطوا كل بند من بنود الترحيل الآلي بالحساب المناسب من شجرة حساباتكم – فُتْرَحل عمليات الإدارة المالية والمحاسبة تلقائياً إلى حساباتكم أنتم بدل الحسابات الافتراضية، دون أي تدخل منّا. أي بند تتركونه على «الحساب الافتراضي» يبقى كما هو. ويمكنكم التعطيل في أي وقت للعودة للسلوك السابق.

تفعيل الربط الديناميكي

تفعيل استخدام حساباتكم المرتبطة في الترحيل الآلي

عند التعطيل يعود الترحيل الآلي إلى الحسابات الافتراضية للنظام (السلوك السابق حرفياً)، لا يؤثر على القيود السابقة.

بنود الربط

البند	الحساب من شجرتكم
النقدية – الصندوق افتراضي: 1110	الحساب الافتراضي (1110) –
النقدية – البنك افتراضي: 1120	الحساب الافتراضي (1120) –
الذمم المدينة – العملاء افتراضي: 1200	الحساب الافتراضي (1200) –
ضريبة القيمة المضافة – مدخلات افتراضي: 1300	الحساب الافتراضي (1300) –
الذمم الدائنة – الموردون افتراضي: 2100	الحساب الافتراضي (2100) –
ضريبة القيمة المضافة – مخرجات افتراضي: 2200	الحساب الافتراضي (2200) –
إيرادات – أتعاب المحاماة افتراضي: 4100	الحساب الافتراضي (4100) –
إيرادات – الاستشارات افتراضي: 4200	الحساب الافتراضي (4200) –
إيرادات أخرى افتراضي: 4900	الحساب الافتراضي (4900) –
المصروفات العمومية افتراضي: 5900	الحساب الافتراضي (5900) –

حفظ الربط

شاشة «ربط حسابات الترحيل» - كل بند مع حسابه الافتراضي وقائمة اختيار حساب بديل من شجرتكم.

البند	يُربط عادةً بـ
الذمم المدينة – العملاء	حساب «ذمم العملاء / المدينون» في شجرتكم
ضريبة القيمة المضافة – مدخلات	حساب ضريبة المدخلات لديكم
ضريبة القيمة المضافة – مخرجات	حساب ضريبة المخرجات لديكم
الذمم الدائنة – الموردون	حساب «ذمم الموردين / الدائنون»
الإيرادات / المصروفات / الصندوق / البنك	الحسابات المقابلة في شجرتكم

الرجوع في أي وقت: إطفاء مفتاح «تفعيل الربط الديناميكي» يُعيد الترحيل الآلي إلى الحسابات الافتراضية للنظام (السلوك السابق حرفياً). لا يؤثر الربط ولا تعطيله على القيود المُرحّلة سابقاً – يسري على العمليات الجديدة فقط.